

## SPECIFICHE FILE FEDRA DI SUPPORTO A COMUNICAZIONE UNICA

La pratica RI vuota di supporto alla comunicazione unica senza dati per il R.I., (file U3T in formato binario) dovrà contenere sempre la cciaa\_destinataria; dovrà presentare come modulo base :

se impresa individuale il modello base I2 ;

se società il modello base S5 .

I file devono rispettare le specifiche standard previste per le pratiche Fedra .

Il numero rea non essendo obbligatorio puo' non essere inserito, nel caso sia deducibile dal CF.

Il modulo Riepilogo puo' essere omesso.

Si riportano i tracciati per i due file I2 ed S5 senza numero rea ( eventualmente da aggiungere ). I caratteri XX vanno sostituiti con i valori reali .

### File per S5;

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<FILEFEDRA_U3T>
<CCIAA_DESTINATARIA size="2">XX</CCIAA_DESTINATARIA>
<RECORD_DATI>
<MODELLO codx="C">
<RIQUADRO cody="0">
<CODZ_CAMPO codz="1" maxsize="80">000000</CODZ_CAMPO>
</RIQUADRO>
<RIQUADRO cody="65">
<CODZ_CAMPO codz="30" maxsize="80">XX</CODZ_CAMPO>
</RIQUADRO>
</MODELLO>
</RECORD_DATI>
<RECORD_CODA>
<CF_IMPRESA maxsize="16"> XXXXXXXXXXXXX</CF_IMPRESA>
<TIPO_SOFTWARE maxsize="12">FEDRA+COMUNICA</TIPO_SOFTWARE>
<VERSIONE_SOFTWARE size="3">650</VERSIONE_SOFTWARE>
<NREA_IMPRESA size="7" type="NUM" />
<MODELLO_BASE size="1">C</MODELLO_BASE>
<DENOMINAZIONE_IMPRESA maxsize="84">XX</DENOMINAZIONE_IMPRESA>
<SEQUENZA_ENTI maxsize="5"/>XXXX </SEQUENZA_ENTI>
<SEQUENZA_MODELLI maxsize="60">3</SEQUENZA_MODELLI>
<USERID_UTENTE size="8">USERID</USERID_UTENTE>
<DATI_UTENTE maxsize="80">XX</DATI_UTENTE>
<NPROT_RIFERIMENTO size="20"/>
</RECORD_CODA>
</FILEFEDRA_U3T>
```

### File per I2;

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<FILEFEDRA_U3T>
<CCIAA_DESTINATARIA size="2">XX</CCIAA_DESTINATARIA>
<RECORD_DATI>
<MODELLO codx="3">
<RIQUADRO cody="0">
<CODZ_CAMPO codz="1" maxsize="80">000000</CODZ_CAMPO>
</RIQUADRO>
<RIQUADRO cody="65">
<CODZ_CAMPO codz="30" maxsize="80">XX</CODZ_CAMPO>
</RIQUADRO>
</MODELLO>
```

```
</RECORD_DATI>
<RECORD_CODA>
<CF_IMPRESA maxsize="16">XXXXXXXXXXXXXXXXXX</CF_IMPRESA>
<TIPO_SOFTWARE maxsize="12">FEDRA+COMUNICA</TIPO_SOFTWARE>
<VERSIONE_SOFTWARE size="3">650</VERSIONE_SOFTWARE>
<NREA_IMPRESA size="7" type="NUM" />
<MODELLO_BASE size="1">3</MODELLO_BASE>
<DENOMINAZIONE_IMPRESA maxsize="84">XX</DENOMINAZIONE_IMPRESA>
<SEQUENZA_ENTI maxsize="5"/>XXXX </SEQUENZA_ENTI>
<SEQUENZA_MODELLI maxsize="60">3</SEQUENZA_MODELLI>
<USERID_UTENTE size="8">USERID</USERID_UTENTE>
<DATI_UTENTE maxsize="80">XX</DATI_UTENTE>
<NPROT_RIFERIMENTO size="20"/>
</RECORD_CODA>
<FILEFEDRA_U3T>
```

Il file U3R dovrà essere composto come da specifiche, con il record relativo all'U3T con bollo ad N, e record DIS.